

## **Forbedringer i JAWS 2026.2603.86 (mars 2026)**

Følgende er en liste over forbedringer gjort mellom februar 2026 utgaven og Mars 2026 oppdateringen.

### **Overgang fra Freedom Scientific til Vispero**

Du vil begynne å se navnet Vispero dukke opp i JAWS, ZoomText og Fusion etter hvert som vi starter overgangen fra merkevaren Freedom Scientific. Denne versjonen introduserer første fase av denne endringen, og de fleste produktreferanser som tidligere var merket Freedom Scientific, vil nå vise Vispero.

Som en del av denne oppdateringen har FSCompanion også blitt omdøpt til Vispero Companion, og FS Support Tool har blitt omdøpt til Support Tool.

I overgangsperioden kan du fortsatt se navnet Freedom Scientific i enkelte deler av programvaren og på nettstedet. Disse gjenværende referansene vil bli oppdatert over tid.

Vær oppmerksom på at navnet Freedom Scientific fortsatt vil bli brukt for enkelte maskinvareprodukter, for eksempel Focus leselist, og disse navnene påvirkes ikke av endringen.

### **Visuell oppdatering**

JAWS og Fusion skrivebordsikoner er oppdatert med et nytt utseende.

For JAWS viser skrivebordsikonet nå en blå bakgrunn med en hvit "J" og en mindre haifinne, som erstatter det tidligere ikonet med hvit haifinne. JAWS programlogoen i programvinduet er også oppdatert.

For Fusion viser skrivebordsikonet nå bokstaven "F" på en rød/oransje bakgrunn med en liten haifinne, som erstatter det tidligere atomsymbolet. Fargen er beholdt lik den forrige for å gjøre det enkelt å kjenne det igjen etter oppdatering.

### **Ny innstilling for å bruke UIA for webinnhold (Early Adopter Program)**

JAWS inkluderer nå en ny innstilling for å bruke UIA (User Interface Automation) når tilgjengelighetsinformasjon leses på nettsider i nettlesere som Microsoft Edge og Google Chrome. Støtte for UIA blir stadig viktigere i enkelte bedrifts- og arbeidsmiljøer, og denne innstillingen gir brukere og organisasjoner mulighet til å utforske denne funksjonaliteten mens støtten fortsatt utvikles.

Slik aktiverer du denne innstillingen:

1. I JAWS Innstillinger menyen, velg **Early Adopter Program**.
2. Velg **Aktiver eldre UIA support i nettlesere slik som Google Chrome og Microsoft Edge**.

3. Klikk **OK** og restart programvaren.

Slik sender du tilbakemelding om din opplevelse:

1. I JAWS Innstillinger menyen, velg **Early Adopter Program**.
2. Velg knappen **Send Tilbakemelding**, som finnes etter avkryssingen **Aktiver eldre UIA support i nettlelere slik som Google Chrome og Microsoft Edge** avkryssingsboksen.
3. Fyll ut Early Adopter Program Feedback skjemaet og velg **Send tilbakemelding**.

### **ARIA og nett**

- På sider som bruker fanebasert innhold, plasserer JAWS nå konsekvent fokus på den valgte fanen, noe som gjør navigasjonen tydeligere og mer forutsigbar.

### **Google Workspace**

- Når du bruker Google hurtigtaster laget (**INSERT+MELLOMROM, G**) i Google Docs, vil det å trykke **MELLOMROM** eller **SHIFT+MELLOMROM** for å lese etter avsnitt ikke lenger føre til at JAWS leser ekstra tabellinnhold hvis fokus flyttes inn i en tabell.
- Du kan nå bruke JAWS hurtigtaster for å lese opp gjeldende kolonnetittel eller radtittel (**INSERT+ALT+SHIFT+C** og **INSERT+ALT+SHIFT+R**) i Google Workspace dokumenter og regneark.
- JAWS Hurtiginnstillinger (**INSERT+V**) for Google Workspace er oppdatert slik at Current Table alternativer kun vises når du har fokus inne i en tabell i Google Docs, og ikke i Google Sheets hvor de ikke er relevante.

### **Enkel OCR og Smartbilde**

- Når du bruker Enkel OCR til å skanne et bilde, kan du nå avbryte en skanning og starte en ny uten problemer.
- Når du henter bilder fra en skanner ved hjelp av Smartbilde eller Enkel OCR, lar dialogboksen Skannere og kameraer deg nå velge mellom Flatbed eller Feeder, noe som gir deg større fleksibilitet avhengig av hvordan skanneren din er satt opp.

### **Annet**

- Sannsynligheten for å bli uventet logget ut av Vispero kontoen din mens du bruker JAWS, ZoomText eller Fusion er redusert. (Kontoer brukes ikke i Norge).
- I JAWS programvinduet har Kom igang alternativet under Verktøy > Stemmeassistent blitt omdøpt til Hjelp, noe som gjør det enklere å finne og mer konsistent med andre områder i JAWS.

- Når du bruker TAB for å navigere i Zoom, leser JAWS ikke lenger opp ekstra, unødvendig informasjon.